

Material für Schnittkonstruktion

- 5m-Rolle Packpapier oder große Bögen
(nicht zu dünnes Papier, da der Grundschnitt öfter kopiert und verändert wird)
- Schneiderwinkel oder langes Lineal (mindestens 30cm)
- großes Geodreieck (15 cm nach rechts und links)
- Maßband
- Bleistift, Anspitzer oder Druckbleistift
- Radiergummi
- evtl. farbigen Stift
- Zirkel
- Taschenrechner
- Tesakrepp oder Tesafilm
- Klebstoff

Grundschnitt Damenjeans


Dieser Grundschnitt ist für Hosen mit schmaler Passform geeignet.

Er kann in der Beinweite variiert werden.


Benötigte Maße		1/1	1/2	1/4
Taillenumfang	TU			
Hüftumfang	HU			
Seitenlänge	SL			
Leibhöhe	LH			
Oberschenkelumfang	OS			
Schrittlänge (Taille bis Taille)	SCHR			

Abbildung 1

- A-B Seitenlänge _____
 A-D Leibhöhe minus 0,6 cm _____
 D-C Hüfttiefe: $\frac{1}{3}$ D-A _____
 B-E Kniehöhe: $\frac{1}{2}$ B-D plus 2,5 cm in Richtung D.
 Ziehen Sie horizontale Linien durch die Punkte A, B, C, D und E.



Grundschnitt Damenjeans




Hinterhose

- C-F $\frac{1}{4}$ Hüftumfang plus 1 cm plus 0,3 cm
 D-G Wie C-F
 A-H Wie C-F
 Verbinden Sie die Punkte G, F und H mit einer senkrechten Linie
 G-X $\frac{1}{2}$ G-H
 G-I $\frac{1}{4}$ G-D für eine schmale Passform
 $\frac{1}{4}$ G-D plus 2,5 cm für eine legere Passform

Vorderhose

- C-J $\frac{1}{4}$ Hüftumfang minus 1 cm plus 0,3 cm
 D-K Wie C-J
 A-L Wie C-J
 Verbinden Sie die Punkte K, J und L mit einer senkrechten Linie
 K-X $\frac{1}{2}$ K-L plus 1,3 cm in Richtung L
 K-M 5 cm



Hinterhose


- H-N 4,4 cm
 N-O $\frac{1}{4}$ Taillenumfang plus 2,5 cm.
 N-P $\frac{1}{2}$ N-O
 Ziehen Sie eine 9 cm lange senkrechte Linie von Punkt P.
 Messen Sie je 1 cm nach rechts und nach links.

Vorderhose

- L-Q 1,3 cm
 Q-R $\frac{1}{4}$ Taillenumfang plus 2 cm
 Q-S 8,3 cm
 Ziehen Sie eine 6,5 cm lange senkrechte Linie von Punkt S.
 Messen Sie je 0,6 cm nach rechts und nach links.

Grundschnitt Damenjeans

Abbildung 4




Hinterhose

- N-T 2,5 cm nach oben
Ziehen Sie eine gerade Linie von T durch X bis zur Schritt-Linie
- G-g Ziehen Sie eine 4,4 cm lange Linie im 45° Winkel zur Schritt-Linie.
Zeichnen Sie eine Kurve von I durch g auslaufend auf die Gerade an Punkt X.

Vorderhose

- Q-U 0,6 cm nach oben
Ziehen Sie eine gerade Linie von U durch X bis zur Schritt-Linie
- K-k Ziehen Sie eine 3,2 cm lange Linie im 45° Winkel zur Schritt-Linie.
Zeichnen Sie eine Kurve von M durch k auslaufend auf die Gerade an Punkt X.

Abbildung 5



Hinter- und Vorderhose

- Zeichnen Sie eine leicht gebogene Linie von T nach O und von U bis R.
- Zeichnen Sie die Abnäher ein und verlängern Sie die kürzere Abnäherseite, so dass beide Seiten gleich lang sind.
- Zeichnen Sie den Hüftbogen von C nach O und von C nach U.

Grundschnitt Damenjeans

Hinterhose

D-V 1 cm

V-W $\frac{1}{2}$ V-I

Ziehen Sie eine
senkrechte Linie durch W

Vorderhose

D-Y 1 cm

Y-Z $\frac{1}{2}$ Y-M

Ziehen Sie eine
senkrechte Linie durch Z

Abbildung 6





Figure 2b
 Vertical trunk. (28) Front to back at shoulder/neck
 passing under the crotch.

Figures 3, 4 Crotch Depth (24)

Form: With square ruler in place, measure from waist
 level to crotch level (not to the end of the ruler).

Personal: Place belt, elastic, or tie around the waist.
 Measure below the belt to base of the chair.

Figure 2b




Figure 4




Figure 3




Figure 5




Figure 5 Foot Entry (32)
 Measure around heel and instep of the foot.

MEASURING FOR THE PANT DRAFT

To draft a pant for a personal fit, use the instructions that follow. If the waist, hip, abdominal, and hip depth measurements have already been taken and recorded on the measurement chart, use them. Otherwise, take the circumference measurement of the waist and hip. Divide each measurement by 4 and modify as follows:

Example: Waist $26'' \div 4 = 6 \frac{1}{2}''$

Add $\frac{1}{4}'' = 6 \frac{3}{4}''$ front waist

Subtract $\frac{1}{4}'' = 6 \frac{1}{4}''$ back waist

Hip $38'' \div 4 = 9 \frac{1}{2}''$

Subtract $\frac{1}{4}'' = 9 \frac{1}{4}''$ front hip

Add $\frac{1}{4}'' = 9 \frac{3}{4}''$ back hip

- To determine dart intake, subtract waist from hip circumference measurement. If the difference is more or less than 10 to 12 inches, see page 48 for personal dart intake.
- For hip depth instructions, see page 51.
- Record all measurements on a copy of the measurement chart in the back of the book.

Vertical Length Measurements (Record on Measurement Chart)—Personal or Form

Figure 1

With the metal-tipped end of the tape placed below waist tape at side, measure the following length locations:

To ankle length (27)

To floor (27)

To mid-knee (27)

Figure 2a

Circumference Measurements

Waist arc (19) Center front to side seam.

Center back to side seam.

Hip arc (23) Pin mark 9" below waist at center front or widest part of the hip. Measure at this level.

Center front to side seam.

Center back to side seam.

Upper thigh (29) Near crotch base.

Mid-thigh (29) Between crotch and knee.

Knee (30) Mid-knee level.



Calf (31) Widest part below knee.

Ankle (32)

Figures 2a, b

Crotch length (28). Center front under crotch to center back.

Figure 1




SPECIAL INFORMATION FOR ALL PANTS

Pants foundations are identified by three basic types of fit at crotch level: loose, moderately loose, and contoured, all of which are controlled by a percentage of the hip measurement. This topic is described in the introduction to Chapter 26. The following information applies to the pant foundations and designs.


Pattern Side Waist Overlap

Figure 1
Overlapping occurs when waist measurement passes center draft line. Front or back pant side seam is drawn in blue for clarity. Hip curve may bypass D and go to hip mark beyond.



Walking the Seams

Figure 2
Walking begins at hem line, to pattern's end. Read instructions for corrections. The back is shortened and is stretched in the sewing.



Increasing Center Back Seam




Figure 3
In the test fit, if model has difficulty bending, or the pant falls too low in back, measure amount needed and slash/spread to increase length.



Pant Welt Pocket—Practice Welt

- Figures 1a, b, c
- Draft pocket pouch lining, facing, and piping using the measurements as shown.
 - Cut in fabric: Two linings, one self-facing, and piping. Interface piping. Fold bottoms 1/4", or overlock.

- Figure 2**
Pant
1. Mark a welt line 5 to 5-1/2" long, 3" down from waist and 2" from the side.
Mark a straight line or follow parallel to the waistline. Mark each end.
Mark weltline piping.



Waistline, Waist Band, Fly, and Shield

Figure 4
The waist band can be set upward or downward from the waist. A lower waist (broken lines) is drawn parallel with the waistline and does not include waist band.

- Waist band: Measure waist depth line, plus 1" extension. The width is 1 1/2" (on fold 3"), plus seams. Draft the waist band.
- Draw and trace fly and shield (on fold).

Figure 4





Figure 5



Back Pocket and Yoke

Figures 5a, b, c


- Use measurements to draw pocket (a). Trace pocket (b). Draw yoke using measurements.
- Trace yoke and close dart (c).

Front Pocket Backing—Lining Pattern

Figures 6d, e, f, g, h

- Draw front pocket (d). Trace for lining pattern (e).
- Plot the backing, facing, and item pocket using measurements given (f).
- Trace patterns for facing (g), facing (g), and item pocket (h).


Figure 6




Figures 7i, j

- Draw pocket entry, using measurements given.
- Trim the pocket entry from the jean pattern, and trace the lining pattern.

Figure 7



Pant leg line variation



Grundschnitt Herrenjeans

Beim Jeans-Grundschnitt befindet sich die Taille an der natürlichen Stelle (in Bauchnabelhöhe).

Je nach Modell wird die Taille später um ca. 4-6 cm vertieft.


Der Schnitt kann schmal oder weit konstruiert werden.

Benötigte Maße		1/1	1/2	1/4
Taillenumfang	TU			
Hüftumfang	HU			
Seitenlänge	SL			
Leibhöhe	LH			
Oberschenkelumfang	OS			
Schrittlänge (Taille bis Taille)	SCHR			

Abbildung 1

- A-B Seitenlänge _____
 - A-C Leibhöhe + 0,6 cm _____
 - C-D Hüfttiefe: $\frac{1}{3}$ C-A _____
 - C-F Kniehöhe: $\frac{1}{2}$ C-B minus 3,8 cm _____
Ziehen Sie horizontale Linien durch die Punkte A, D, C, E, B.
Ziehen Sie senkrechte Linien von Punkt K und G zur Taillelinie.
 - D-F Hinterer Hüftbogen:
 $\frac{1}{4}$ Hüftumfang + 1 cm plus 0,6 cm _____
Verbinden Sie C-G und A-H sowie D-F und G-H.
 - G-X $\frac{1}{2}$ G-H
 - D-J Vorderer Hüftbogen:
 $\frac{1}{4}$ Hüftumfang – 1 plus 0,6 cm _____
Verbinden Sie C-K und A-L sowie D-J und K-L.
 - K-X $\frac{1}{2}$ K-L plus 1,3 cm
- Schritt-Erweiterungs-Punkte:
- K-M 5 cm plus 0,3 cm
 - G-N $\frac{1}{3}$ C-G minus 1,3 cm für schmale Passform oder plus 1,9 cm für weite Passform.

Abbildung 1



Grundschnitt Herrenjeans

Abbildung 2

H-O Markieren Sie 3,5 cm nach links und 3,5 cm nach oben.

Ziehen Sie eine gerade Linie durch Punkt X bis zur Schrittlinie.

Zeichnen Sie die Schritt-Kurve von Punkt N auslaufend zu X.

O-P Hinterer Taillenbogen:

$\frac{1}{4}$ Taillenumfang plus 2 cm.

Markieren Sie die Mitte der Strecke.

Zeichnen Sie einen 1,4 cm tiefen und 7,5 cm langen Abnäher parallel O-X.

L-Q Markieren Sie 1,6 cm nach rechts und 0,6 cm nach unten.

Ziehen Sie eine Linie von Q nach R und von P nach O.

Q-R Vorderer Taillenbogen:

$\frac{1}{4}$ Taillenumfang plus 0,6 cm.

Falls R den Punkt P trifft oder überlappt, zeichnen Sie die Vorderhose mit einem farbigen Stift weiter.




Abbildung 3




Abbildung 3

- Markieren Sie zwei Hüftpunkte je 1 cm rechts und links von Punkt C auf der Schrittlinie.
 $M-S = \frac{1}{2}$ von M bis Hüftpunkt (links von C) = Vorderhosenmitte
 $N-T = \frac{1}{2}$ von N bis Hüftpunkt (rechts von C) = Hinterhosenmitte


Ziehen Sie senkrechte Linien durch S und T.

- Ziehen Sie eine Kurve von R durch D bis zum Hüftpunkt links von C.
- Ziehen Sie eine Kurve von P durch D bis zum Hüftpunkt rechts von C.

Bein-Linie:

- Zeichnen Sie zuerst die Saumweite.
- Überprüfen Sie bei schmaler Passform, ob der Fuß bequem durch die Saumöffnung passt. Kalkulieren Sie am Saum und Knie 2,5 cm Mehrweite ein.
- Vergleichen Sie die Längen der Seitennähte an Vorder- und Hinterhose. Falls nötig verlängern Sie die kürzere Linie.
- Vergleichen Sie die innere Beinnaht an Vorder- und Hinterhose. Die innere Beinnaht der Hinterhose kann 1,3 cm kürzer sein und beim Nähen gedehnt werden.
- Markieren Sie hierfür 1,3 cm unterhalb von Punkt C und Zeichnen Sie die Schrittcurve neu.

Abbildung 4



Appendix

METRIC CONVERSION TABLE	779	PATTERN RECORD CARD	786
DECIMAL CONVERSION CHART	781	HALF-SIZE PATTERNS	787
FORM MEASUREMENT CHART	782	QUARTER-SIZE PATTERNS	797
PERSONAL MEASUREMENT CHART	783	FRENCH CURVE	800
CHILDREN'S MEASUREMENT RECORDING CHART ..	784	FRONT AND BACK FEMALE MODELS	801
COST SHEET	785		

METRIC CONVERSION TABLE

(INCHES TO CENTIMETERS)

(1 inch, U.S. standard = 2.540005 centimeters)

The centimeter equivalent to the inch measurement is to the nearest tenth in this text. It is an accepted general practice to measure to the nearest half-centimeter for major measurements when using the metric system of measurement exclusively.

FRACTIONS

INCHES	0	1/16	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	INCHES
0	0.0	0.2	0.3	0.6	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	0
1	2.5	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.8	1
2	5.1	5.2	5.4	5.7	6.0	6.4	6.7	7.0	7.3	2
3	7.6	7.8	7.9	8.3	8.6	8.9	9.2	9.5	9.8	3
4	10.2	10.3	10.5	10.8	11.1	11.4	11.7	12.1	12.4	4
5	12.7	12.9	13.0	13.3	13.7	14.0	14.3	14.6	14.9	5
6	15.2	15.4	15.6	15.9	16.2	16.5	16.8	17.1	17.5	6
7	17.8	17.9	18.1	18.4	18.7	19.1	19.4	19.7	20.0	7
8	20.3	20.5	20.6	21.0	21.3	21.6	21.9	22.2	22.5	8
9	22.9	23.0	23.2	23.5	23.8	24.1	24.4	24.8	25.1	9
10	25.4	25.6	25.7	26.0	26.4	26.7	27.0	27.3	27.6	10
11	27.9	28.1	28.3	28.6	28.9	29.2	29.5	29.8	30.2	11
12	30.5	30.6	30.8	31.1	31.4	31.8	32.1	32.4	32.7	12
13	33.0	33.2	33.3	33.7	34.0	34.3	34.6	34.9	35.2	13
14	35.6	35.7	35.9	36.2	36.5	36.8	37.1	37.5	37.8	14
15	38.1	38.3	38.4	38.7	39.1	39.4	39.7	40.0	40.3	15
16	40.6	40.8	41.0	41.3	41.6	41.9	42.2	42.5	42.9	16
17	43.2	43.3	43.5	43.8	44.1	44.4	44.8	45.1	45.4	17
18	45.7	45.9	46.0	46.4	46.7	47.0	47.3	47.6	47.9	18
19	48.3	48.4	48.6	48.9	49.2	49.5	49.8	50.2	50.5	19
20	50.8	51.0	51.1	51.4	51.7	52.1	52.4	52.7	53.0	20
21	53.3	53.5	53.7	54.0	54.3	54.6	54.9	55.2	55.6	21
22	55.9	56.0	56.2	56.5	56.8	57.2	57.5	57.8	58.1	22
23	58.4	58.6	58.7	59.1	59.4	59.7	60.0	60.3	60.6	23
24	61.0	61.1	61.3	61.6	61.9	62.2	62.5	62.9	63.2	24

FRACTIONS

INCHES	0	1/16	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	INCHES
25	63.5	63.7	63.8	64.1	64.5	64.8	65.1	65.4	65.7	25
26	66.0	66.2	66.4	66.7	67.0	67.3	67.6	67.9	68.3	26
27	68.6	68.7	69.0	69.2	69.5	69.9	70.2	70.5	70.8	27
28	71.1	71.3	71.4	71.8	72.1	72.4	72.7	73.0	73.3	28
29	73.7	73.8	74.0	74.3	74.6	74.9	75.2	75.6	75.9	29
30	76.2	76.4	76.5	76.8	77.2	77.5	77.8	78.1	78.4	30
31	78.7	78.9	79.1	79.4	79.7	80.0	80.3	80.6	81.0	31
32	81.3	81.4	81.6	81.9	82.2	82.6	82.9	83.2	83.5	32
33	83.8	84.0	84.1	84.5	84.8	85.1	85.4	85.7	86.0	33
34	86.4	86.5	86.7	87.0	87.3	87.6	87.9	88.3	88.6	34
35	88.9	89.1	89.2	89.5	89.9	90.2	90.5	90.8	91.1	35
36	91.4	91.6	91.8	92.1	92.4	92.7	93.0	93.3	93.7	36
37	94.0	94.1	94.3	94.6	94.9	95.3	95.6	95.9	96.2	37
38	96.5	96.7	96.8	97.2	97.5	97.8	98.1	98.4	98.7	38
39	99.1	99.2	99.4	99.7	100.0	100.3	100.6	101.0	101.3	39
40	101.6	101.8	101.9	102.2	102.6	102.9	103.2	103.5	103.8	40
41	104.1	104.3	104.5	104.8	105.1	105.4	105.7	106.0	106.4	41
42	106.7	106.8	107.0	107.3	107.6	108.0	108.3	108.6	108.9	42
43	109.2	109.4	109.5	109.9	110.2	110.5	110.8	111.1	111.4	43
44	111.8	111.9	112.1	112.4	112.7	113.0	113.3	113.7	114.0	44
45	114.3	114.5	114.6	114.9	115.2	115.6	115.9	116.2	116.5	45
46	116.8	117.0	117.2	117.5	117.8	118.1	118.4	118.7	119.1	46
47	119.4	119.5	119.7	120.0	120.3	120.7	121.0	121.3	121.6	47
48	121.9	122.1	122.2	122.6	122.9	123.2	123.5	123.8	124.1	48
49	124.5	124.6	124.8	125.1	125.4	125.7	126.1	126.4	126.7	49
50	127.0	127.2	127.3	127.6	128.0	128.3	128.6	128.9	129.2	50
51	129.5	129.7	129.9	130.2	130.5	130.8	131.1	131.5	131.8	51
52	132.1	132.2	132.4	132.7	133.0	133.4	133.7	134.0	134.3	52
53	134.6	134.8	134.9	135.3	135.6	135.9	136.2	136.5	136.9	53
54	137.2	137.3	137.5	137.8	138.1	138.4	138.8	139.1	139.4	54
55	139.7	139.9	140.0	140.3	140.7	141.0	141.3	141.6	141.9	55
60	152.4	152.6	152.7	153.0	153.4	153.7	154.0	154.3	154.6	60

Bezugsquellen Schneidereibedarf

Stoffe

Mahler Stoffe Großhandel
Wendenstrasse 388-393
(Ecke Luisenweg)
20537 Hamburg
Tel. 040/251 85 30
Mo – Fr 10.00 – 17.00
Sa 11 -16.00
U-Burgstrasse

Gätcke Jürgen H. Stoffgroßhandel
Hammer Steindamm 62
20535 Hamburg
Telefon: (040) 23 25 15
Mo-Fr 9-17
Sa 12-16

Der Stoff
Hallerstrasse 1b
(Gründelhochhäuser)
20146 Hamburg
Tel. 040/422 63 72
Samstags geschlossen!!!

Karstadt, Mönckebergstrasse
Karstadt, Osterstrasse

Der Stoff
Ulzburger Strasse 186
22399 Norderstedt
Tel. 040/525 10 85
Mo – Fr 9.30 – 13.00, 14.30 – 18.00
Sa 9.30 – 13.00

Fadenlauf Auch Nähmaschinen!
Tondorfer Hauptstraße 88
22045 Hamburg
Telefon: 040 / 677 15 55
info@fadenlauf-hamburg.de
Mo Fr 9.00 - 19.00
Sa 9.00 - 16.00
www.fadenlauf-gmbh.de

OK Cloth Shop
Stoffe aus Afrika und Indien
Bunt und Glitzer!
Robert Nhil Str-4
20099 Hamburg
Tel. 040/2800050
Nähe Schauspielhaus

Stoffecentrum
Zep-Zep Textilhandels-gesellschaft
Papenreiye 18
22453 Hamburg
Niendorf
040/526 300 60
Mo - Fr 10.00 - 18-00
Sa 10-16

Tillabox
Heiligengeiststraße 26
21335 Lüneburg
Tel. 04131-7572650
Mo 10:00 - 17:00
Di 10:00 - 1 8:00
Mi 10:00 - 14:00
Fr 10:00 - 1 8:00
Sa 10:00 - 1 4:00

Kurzwaren

(Nähgarn, Knöpfe, Reißverschlüsse,
Vlieseline, Futterstoffe, Scheren,
Trenner, Maßbänder, Stecknadeln etc.)

Receb Coban
Max-Brauer-Allee 54
(Bahnhof Altona)
22765 Hamburg
Tel. 040/300 353 74
Mo – Fr 8.00 – 19.00
Sa 8.00 – 17.00

Kurzwarenquelle
N. Apostolopoulos
Wandsbecker Chaussee 30
(U-Wartenau)
22089 Hamburg
Tel. 040/69 79 05 69
Öffnungszeiten erfragen
wegen Mittagspause !

Peter-H. Duen
Wandsbeker Chaussee 172
D-22089 Hamburg
040 / 230728
Peter-H.Duen@t-online.de
www.peter-h-duen.de
Öffnungszeiten erfragen!

Schneiderei - Kurzwaren
www.schneidereiundkurzwaren.de
N. Abedi
Gärtnerstraße 11
20253 Hamburg
040/636 55 480
Mo-Fr 9.00 -19.00
Sa 9.00-14.00

Ledergroßhandel

Ferdinand Dettmer
Stresemannstr. 108B, Hinterhof
22769 Hamburg
(040) 43 80 40
Mo - Fr 9:00 - 12:00 + 14:00 - 17:00

Stoffmarkt Holland

alle drei Monate
auf dem Alsterdorfer Markt
U-Sengelmannstraße
oder in Harburg
Termine auf der Webseite
<http://www.stoffmarktholland.de>

Karstadt Mönckebergstraße
Karstadt Osterrstraße

Stoffekontor
Porschestraße 11
21423 Winsen/Luhe
Tel. 04171-84818-22
info@stoffkontor.eu
Mo-Fr 9:30 - 18:00
Sa 9:30 - 13:00

Online-Shops

Miederzubehör
<http://piccoli-shop.de/katalog1.php>
Strass
<http://www.strass.com>
Pailletten & Dekor
<http://paillettenshop.de>
Reißverschlüsse teilbar
<http://www.kurzwarenmarkt.com>
Wäschematerialien
<http://www.eingeria.de>

Stoffe
www.stoff-handel.de
www.stoffmariechen.de/
www.reichderstoffe.de
www.extremtextil.de
www.alfatex.de
www.jerseyfashion.nl
www.florence.de
Japanische Stoffe, sehr schön!
<http://www.kiseki.de>

Tanz-Stoffe
www.giffels.de -> **Power Net!**
www.spitzen-paradies.de
www.britta-gericke.de

Kurzwaren
tappert-kurzwaren.de
www.stoffecke-vogt.de
www.naehkaufhaus.de
www.schneiderpuppen.de

Schneiderwinkel
<https://www.lms.de>

Schnittmuster
www.burdastyle.de
www.shop.oz-verlag.de
www.schnittmuster.net

Bücher

Schnittkonstruktion

Patternmaking for Fashion Design
Helen Joseph-Armstrong
Fifth Edition, English
Pearson Education limited 2014

Bekleidung
Schnittkonstruktion für Damenmode
Guido Hofenbitzer
Band 1, Grundlagen
Verlag Europa Lehrmittel 2009

Pattern Magic
Tomoko Nakamichi
Experimenteller Schnitt, Englisch
Laurence King Publishing 2012
Es gibt drei Bücher

Dekoideen

Tildas Haus von Tone Finnanger
Knaur- Verlag
Traumhafte Stoffideen
im skandinavischen Stil
ISBN 978-3-426-64522-2

Scheren schleifen

Die Schärferei Ritter
Felix Ritter
Wandsbecker Chaussee 43
22089 Hamburg
Telefon: 040 - 219 990 15
Mobil: 0176 - 633 905 07
info@DieSchärferei.de
www.DieSchärferei.de
Mo, Di, Do:16-19 Uhr / Mi, Fr: 8-12 Uhr
Sa:10-13 Uhr

ASW Altonaer Silber Werkstatt
Holstenstraße 188-194
22765 Hamburg
Telefon: (040) 38 61 48 58
info@altonaer-silberwerkstatt.de
Mo-Mi+Fr 09:00 - 18.00 Uhr
Do 09:00 - 20.00 Uhr
Sa 10:00 - 14.00 Uhr

Nähmaschinen neu + Reparatur

Hamburger Nähmaschinen-Haus
Schwidrowski
Lange Reihe 61
20099 Hamburg
Tel. 040/24 70 25
info@naehmaschinen.de
Mo – Fr 9.30 – 18.30
Sa 10.00 – 15.00

Uwe Schinke Nähmaschinen
Nähmaschinenmechanikermeister
Wendlohnstraße 80a
22459 Hamburg
Tel: 040-5510760
E-Mail: uweschinke@t-online.de
Mo geschlossen
Di-Fr 9-13 und 14:30-18 Uhr
Sa 9-12 Uhr

Nähmaschinen Technik Michel
Verkauf + Reparatur
Jan Michel
Tongrubenweg 7
22045 Hamburg - Wandsbek
Tel: 040-668 41 62
Mobil: 0172-456 11 00
Email: info@nt-michel.com
www.naehmaschinen-Hamburg.de